# ソフトウェア・アップデート手順書

「ご注意」

- アップデートは、約2分~3分かかります。
- アップデート中は、PC上で他の操作はできません。
- アップデート中は、microSDカードを取り出さないでください。

■PCへアップデートプログラムのインストールをします。

「setup. exe」の実行
 ダウンロードしたデータの「setup. exe」を実行してください。



2. 「. NET Framework 3.5」コンポーネントのインストール

アップデートプログラムを利用するには「.NET Framework 3.5」コンポーネントが必要になります。

「. NET Framework 3.5」コンポーネントがインストールされていない PC の場合は下記のポップアップが 表示されます。「同意する」を選択して、インストールを進めてください。



ご利用の PC の設定によっては、インストール中にコンピュータへの変更許可ポップップが表示されます。 「はい」を選択して、インストールを進めてください。



「この機能をダウンロードしてインストールする」を選択してください。



インストールが完了すると下記のポップアップが表示されます。 「閉じる」を選択してインストールを進めてください。



### 3. セットアップウィザード

セットアップウィザードポップアップが表示されます。「次へ」を選択してください。



インストールフォルダ選択ポップアップが表示されます。 「次へ」を選択してください。

B PNM74F-84F_update					
インストール フォルダの選択					
インストーラは次のフォルダへ PNM74F-84F_update をインストールします。					
このフォルダにインストールするコはじなへ]をクリックしてください。別 ルするコよ、アドレスを入力するか【参照】をクリックしてください。	ゆフォルダにインストー				
フォルダ(E):					
C¥Program Files (x86)¥naviquest¥PNM74F-84F_update¥	参照(R)				
	ディスク領域(D)				
PNM74F-84F_update を現在のユーザー用が、またはすべてのユーザー	用にインストールします:				
◎ すべてのユーザー(E)					
◎ このユーザーのみ(M)					
キャンセル く戻る	(B) 次へ(N) >				

インストールの確認ポップアップが表示されます。「次へ」を選択してインストールを開始してください。 インストール完了ポップアップが表示されたらインストールは完了です。「閉じる」を選択してください。

岁 PNM74F-84F_update		<mark>谩 PNM74F-84F_</mark> update	
インストールの確認		インストールが完了しました。	
PNM74F-84F_update をインストールする準備ができました。		PNM74F-84F_update は正しくインストールされました	20
[次へ]をクリックしてインストールを開始してください。		終了するには、 [閉じる]をクリックしてください。	
(キャンセル) < 戻る(B)	次へ(N)>	キャンセノ	レ 〈 戻る(B) 閉じる(C)

■アップデート

1. ナビデータ microSD を PC に挿入します。

ナビ本体の Map microSD スロットに挿入されているナビデータ microSD を外しPCに挿入してください。



2. インストールアップデートプログラムの起動

デスクトップにある「PNM74F-84F\_update」アイコンをクリックしてアップデートプログラムを 起動してください。



3. ナビデータ microSD を選択

フォルダ選択ポップアップが表示されます。ナビデータ microSD を選択して「OK」を選択してください。



ナビデータ microSD を選択すると、アップデートが開始されます。

アップデートは約2分~3分かかります。

アップデート完了ポップアップが表示されたら、アップデートは完了です。

アップデートが完了さ	れました。	
	Upgrader × アップデートが完了しました。 OK	

4. ナビアプリ起動

microSD カードをナビ本体の Map microSD スロットに挿入し、ナビ本体の電源をいれ ナビアプリを起動してください。

### 5. ナビアプリバージョン確認

「メニュー」→「GPS情報」→「バージョン」の画面を開き、下記バージョンにアップデートされた事を ご確認下さい。以上にてアップデートは完了です。

■PNM74F/84F のバージョン



## ■アップデートプログラムのアンインストール

1.「setup.exe」を実行

アップデートプログラム DVD を PC に挿入し、エクスプローラで DVD を開き [setup. exe] を実行してください。



#### 2. セットアップウィザード

セットアップウィザードが表示されます。「PNM74F-84F\_upateの削除」を選択して、「完了」を 選択してください。アンインストールが開始されます。

B PNM74F-84F_update	
PNM74F-84F_update セットアップ ウィザ	ードへようこそ 🕵
PNM74F-84F_update の修復または削除のどちらかを選択	してください。
<ul> <li>○ PNM74F-84F_update の修復(R)</li> <li>● PNM74F-84F_update の削除(M)</li> </ul>	
キャンセル	< 戻る(B) <b>完了(F)</b>